

Procedura sprzątnia i dekontaminacji pomieszczeń

I. Cel:

Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń. Zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą kontaktową.

II. Przedmiot i zakres stosowania:

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie metod, zasad i sposobów postępowania w procesach utrzymania czystości

III. Definicje i terminy:

Sprzątanie- proces, który ma na celu utrzymanie pomieszczeń w czystości oraz uniknięcie gromadzenia się zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, substancje organiczne) wraz z biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi.

Dekontaminacja- proces niszczenia mikroorganizmów (biologicznych czynników chorobotwórczych) poprzez mycie, dezynfekcję, sterylizację.

Mycie- etap dekontaminacji, usuwający zarówno zabrudzenia (brud, kurz, substancje organiczne), jak i pewną ilość biologicznych czynników chorobotwórczych.

Dezynfekcja- proces redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych poprzez zastosowanie metod fizycznych, chemicznych.

IV. Odpowiedzialność i uprawnienia:

Pracownicy Wykonawcy odpowiadają za przestrzeganie obowiązujących instrukcji utrzymania czystości przez personel sprzątający.

V. Skrócony opis postępowania (szczegółowy opis postępowania znajduje się w OPZ do umowy)

1. Mycie i dezynfekcję należy wykonać w sposób zaplanowany,
2. Przed myciem i dezynfekcją należy usunąć odpady,
3. Mycie należy rozpocząć od przedmiotów najmniej zabrudzonych (za takie uważa się przedmioty najwyżej położone), a skończyć na najniżej położonych lub najbardziej zabrudzonych,
4. W przypadku skażenia materiałem biologicznym (potencjalnie zakaźnym) – krew, płyny ustrojowe, wydaliny i wydzieliny pacjenta, należy w pierwszej kolejności bezpośrednio zastosować środek dezynfekcyjny, odczekać czas dezynfekcji zgodnie z zaleceniami producenta, następnie usunąć za pomocą materiału jednorazowego (lignina, ręcznik papierowy) znajdujący się na powierzchni materiał biologiczny i wykonać miejscową dezynfekcję,
5. Do czyszczenia zabrudzonych powierzchni należy używać wody z dodatkiem środków myjących i myjąco- dezynfekcyjnych.

6. Sprzęt do sprzątnia ma zapewnić skuteczne i szybkie usuwanie zanieczyszczeń oraz eliminować możliwość przenoszenia drobnoustrojów do kolejno sprzątanym pomieszczeń,
7. Wózki do ręcznego sprzątnia wyposażone stosownie do potrzeb sprzątanego obszaru,
8. Wózki do ręcznego sprzątnia powinny być wyposażone w kolorowe wiaderka i pojemniki,
9. Ściereczki powinny być w takim samym kolorze co wiaderka i pojemniki,
10. Ściereczka i wiaderko tego samego koloru są przeznaczone do określonej powierzchni Załącznik- tabela „Kod kolorów”,
11. Ilość mopów i ścieretek musi być dostosowana do ilości pomieszczeń i rodzaju sprzątanym powierzchni,
12. Mopy ścierki raz użyte muszą być odłożone do worka z brudnym sprzętem,
13. Brudne mopy i ścierki muszą być poddane dezynfekcji i praniu,
14. Zebrane podczas sprzątnia odpady usunąć do miejsc składowania zgodnie z obowiązującą Procedurą postępowania z opadami,
15. Sprzęt sprzątnący po użyciu należy zdezynfekować i umyć,
16. Sprzęt przechowywać w czystym pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu, w stanie suchym.

VI. Powierzchnie objęte sprzątniem zostały podzielone na dwie strefy:

Strefa bezdotykowa – obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego kontaktu z pacjentem za pośrednictwem rąk personelu i pacjentów. Do strefy bezdotykowej zalicza się: podłogi, ściany, okna.

Strefa dotykowa – obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel kontaktują się często. Do strefy dotykowej zalicza się: klamki, uchwyty, kontakty, słuchawki telefoniczne, poręcze krzesel, blaty robocze, strefę wokół umywalki, zewnętrzne powierzchnie sprzętu (asystory, unity stomatologiczne, fotele stomatologiczne) i aparatury medycznej.

VII. Podział na strefy w zależności od poziomu zagrożenia pomieszczeń

- „Strefa I” – magazynowa, administracja, kasa itp.
- „Strefa II” - pomieszczenia socjalne, ciągi komunikacyjne
- „Strefa III” - gabinety zabiegowe, sterylizatornia
- „Strefa IV” - WC, łazienki, pomieszczenia składowania odpadów

TABELA KODÓW KOLORÓW ŚCIEREK

Kolor sprzętu	Powierzchnie czyszczone
czerwony	- powierzchnia deski sedesowej, muszli klozetowej, pisuaru, bidetu, kosze na odpady medyczne, sprzęt do sprzątnia
niebieski	- meble i sprzęty znajdujące się we wszystkich pomieszczeniach takie jak: szafki, blaty, parapety, drzwi, klamki, łóżka, itp.
żółty	- powierzchnie i sprzęty w łazienkach, gabinetach takie jak: lustra, ściany glazurowane, zlewy, umywalki, pozostałe kosze na odpady, sprzęt do sprzątnia,
biały	- wszystkie powierzchnie w pokojach socjalnych, biurowych zachowując zasadę kolejności sprzątnia.

Uwaga:**Po zakończonej pracy ściereczki wyrzucamy do kosza z czerwonym workiem!****ZAKRES CZYNNOŚCI DEKONTAMINACJI**

czynność	obszar	obszar dezynfekcji	obszar dezynfekcji
	mycia	niskiego stopnia	średniego stopnia
PREPARAT	PROFESJONALNY DETERGENT	PREPARATY O SPEKTRUM (B,F,) ORAZ V-OSŁONKOWE (M.IN. HBV, HCV, HIV)	PREPARATY O SPEKTRUM (B,F,V,TBC) WSZYSTKIE V (OSŁONKOWE I NIEOSŁONKOWE)
STREFA BEZDOTYKOWA	<ul style="list-style-type: none">• klatki schodowe• korytarze• windy• poczekalnie dla pacjentów• biura• sala wykładowa• pomieszczenia techniczne• szatnie• magazyny zasobów czystych• pokoje socjalne personelu	<ul style="list-style-type: none">• gabinety• toalety i łazienki• sterylizatornia (strefa czysta, strefa sterylna)	<ul style="list-style-type: none">• gabinet narkoz• pomieszczenia składowania odpadów medycznych• magazyn brudnej bielizny• sterylizatornia (strefa brudna)
STREFA DOTYKOWA	<ul style="list-style-type: none">• korytarze• klatki schodowe• biura• sala wykładowa• pomieszczenia techniczne• szatnie• pokoje socjalne personelu	<ul style="list-style-type: none">• korytarze• windy• poczekalnie dla pacjentów• sterylizatornia (strefa czysta, strefa sterylna)• magazyn zasobów czystych• gabinety	<ul style="list-style-type: none">• gabinet narkoz• gabinety• toalety i łazienki• sterylizatornia (strefa brudna)

podpis osoby/osób upoważnionych